データ項目ID		データ項目	グループ			データ型	桁数	コード	繰り返し	データ出力条件	項目定義	項目説明	実装類型
			名称	主キー	外部キー								
001	01080	操作時刻	転出証明証等発行情報			TIME	8			必須	操作を行った時刻		◎
001	00531	市区町村コード	転出証明書情報管理	○	○	X	6			必須	市区町村を一意に識別するコード（指定都市においては区までを特定）	総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること	◎
001	01081	転出地_市区町村コード	転出証明書情報管理	○	○	X	6			必須	転出地の市区町村を一意に識別するコード（指定都市においては区までを特定）	総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること	◎
001	00533	転出証明書作成年月日	転出証明書情報管理	○		DATE	10			必須	受信した転出証明書が作成された年月日		◎
001	00534	連番	転出証明書情報管理	○		9	8			必須	転出証明書情報を作成した日付毎に振られる連番		◎
001	01082	最新フラグ	転出証明書情報管理			X	1			必須	当該データが最新かどうかを現すフラグ（0：最新ではない、1：最新である）		◎
001	00532	申請紐付符号	転出証明書情報管理		○	X	16			任意	引越ワンストップサービスにおいてマイナポータルから払い出される申請紐付番号	ワンストップ特例転入の場合は、出力すること	◎
001	00535	転出証明書_操作者ID	転出証明書情報管理			X	11			必須	転出証明書情報を作成した際に振られる操作者ID		◎
001	00536	操作端末ID	転出証明書情報管理			X	9			必須	転出証明書情報が作成された操作端末ID		◎
001	00538	あたらしい住所_市区町村コード	転出証明書情報管理			X	6			必須	新しい（転出先）住所の市区町村コード（指定都市においては区までを特定）	総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること	◎
001	00539	あたらしい住所	転出証明書情報管理			N	200			必須	新しい（転出先）住所		◎
001	00540	いままでの住所_市区町村コード	転出証明書情報管理			X	6			必須	今まで（転出前）の住所の市区町村コード（指定都市においては区までを特定）	総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること	◎
001	00541	いままでの住所	転出証明書情報管理			N	200			必須	今までの住所		◎
001	00542	いままでの世帯主氏名	転出証明書情報管理			N	100			任意	今までの世帯主の氏名		◎
001	00543	代表者役職名	転出証明書情報管理			N	30			必須	転出地市区町村の代表者の役職名		◎
001	00544	代表者氏名	転出証明書情報管理			N	100			必須	転出地市区町村の代表者の氏名		◎
001	00545	転出届出年月日	転出証明書情報管理			DATE	10			必須	転出届を提出した年月日		◎