データ項目ID		データ項目	グループ			データ型	桁数	コード	繰り返し	データ出力条件	項目定義	項目説明	実装類型
			名称	主キー	外部キー								
039	00097	母の本籍_町字コード	死胎火葬			X	7			任意	母の本籍の町字コード	・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること ・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること ・本籍に町字がない場合は、0000000を設定すること ・母が日本人の場合かつ母の本籍が不詳でない場合は出力すること	◎
039	00098	母の本籍	死胎火葬			N	100			必須	母の本籍	・母が外国人の場合は国籍を入力すること ・母の本籍（外国人の場合は国籍）が不詳の場合は「不詳」等と入力すること	◎
039	00099	父の住所_市区町村コード	死胎火葬			X	6			任意	父の住所の市区町村を一意に識別するコード（指定都市においては区までを特定）	・総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること ・嫡出子の場合かつ父が国内に住所を有する場合かつ父の住所が不詳でない場合は出力すること	◎
039	00100	父の住所_町字コード	死胎火葬			X	7			任意	父の住所の町字コード	・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること ・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること ・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること ・嫡出子の場合かつ父が国内に住所を有する場合かつ父の住所が不詳でない場合は出力すること	◎
039	00101	父の住所	死胎火葬			N	400			任意	父の住所	・嫡出子の場合は出力すること ・父の住所が不詳の場合は「不詳」等と入力すること	◎
039	00102	父_区分	死胎火葬			X	1	004		任意	父の区分を示すコード	嫡出子の場合は出力すること	◎
039	00103	母の住所_市区町村コード	死胎火葬			X	6			任意	母の住所の市区町村を一意に識別するコード（指定都市においては区までを特定）	・総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること ・母が国内に住所を有する場合かつ母の住所が不詳でない場合は出力すること	◎
039	00104	母の住所_町字コード	死胎火葬			X	7			任意	母の住所の町字コード	・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること ・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること ・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること ・母が国内に住所を有する場合かつ母の住所が不詳でない場合は出力すること	◎
039	00105	母の住所	死胎火葬			N	400			必須	母の住所	母の住所が不詳の場合は「不詳」等と入力すること	◎
039	00106	母_区分	死胎火葬			X	1	004		必須	母の区分を示すコード		◎