データ項目ID		データ項目	グループ			データ型	桁数	コード	繰り返し	データ出力条件	項目定義	項目説明	実装類型
			名称	主キー	外部キー								
039	00195	行番号	改葬	○		9	4			必須	複数の死体・死胎・焼骨を改葬する場合に、改葬許可の対象を識別する番号		○
039	00197	最新フラグ	改葬			X	1			必須	当該データが最新かどうかを現すフラグ（0：最新ではない、1：最新である）		○
039	00196	発行番号	改葬			X	6			必須	改葬許可証の発行番号		○
039	00198	死亡者本籍_市区町村コード	改葬			X	6		2	任意	死亡者の本籍の市区町村を一意に識別するコード（指定都市においては区までを特定）	・総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること ・死亡者が日本人の場合かつ本籍が不詳でない場合は出力すること ・死産の場合は、父母（死児が嫡出子でない場合は母のみ）の本籍を入力すること（日本人の場合かつ本籍が不詳でない場合）	○
039	00199	死亡者本籍_町字コード	改葬			X	7		2	任意	死亡者の本籍の町字コード	・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること ・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること ・本籍に町字がない場合は、0000000を設定すること ・死亡者が日本人の場合かつ本籍が不詳でない場合は出力すること ・死産の場合は、父母（死児が嫡出子でない場合は母のみ）の本籍を入力すること（日本人の場合かつ本籍が不詳でない場合）	○
039	00200	死亡者本籍	改葬			N	100		2	必須	死亡者の本籍	・死亡者が外国人の場合は国籍又は地域名を入力すること ・本籍（外国人の場合は国籍又は地域名）が不詳の場合は「不詳」等と入力すること ・死産の場合は、父母（死児が嫡出子でない場合は母のみ）の本籍（外国人の場合は国籍）を入力すること	○
039	00201	死亡者住所_市区町村コード	改葬			X	6		2	任意	死亡者の住所の市区町村を一意に識別するコード（指定都市においては区までを特定）	・総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること ・死産の場合は、父母（死児が嫡出子でない場合は母のみ）の住所を入力すること ・国内に住所を有する場合かつ住所が不詳でない場合は出力すること	○
039	00202	死亡者住所_町字コード	改葬			X	7		2	任意	死亡者の住所の町字コード	・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること ・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること ・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること ・死産の場合は、父母（死児が嫡出子でない場合は母のみ）の住所を入力すること ・国内に住所を有する場合かつ住所が不詳でない場合は出力すること	○
039	00203	死亡者住所	改葬			N	400		2	必須	死亡者の住所	・住所が不詳の場合は「不詳」等と入力すること ・死産の場合は、父母（死児が嫡出子でない場合は母のみ）の住所を入力すること	○
039	00204	死亡者_区分	改葬			X	1	004	2	必須	死亡者の区分を示すコード	死産の場合は、父母（死児が嫡出子でない場合は母のみ）の区分を入力すること	○