データ項目ID		データ項目	グループ			データ型	桁数	コード	繰り返し	データ出力条件	項目定義	項目説明	実装類型
			名称	主キー	外部キー								
013	00019	申告者_住所（所在地）	車両情報管理			N	300			任意	申告者の住所（所在地）	標準化前において住所をコード管理していない場合に設定	○
013	00020	申告者_住所（所在地）_市区町村コード	車両情報管理			X	6			任意	住所（所在地）（都道府県から市区町村まで）を一意に識別できるコード	総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること	○
013	00021	申告者_住所（所在地）_町字コード	車両情報管理			X	7			任意	住所（所在地）（町字）を一意に識別できるコード	・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること ・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること ・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること	○
013	00022	申告者_住所（所在地）_都道府県	車両情報管理			N	4			任意	申告者の住所（所在地）における都道府県	標準化後に登録されたデータは、出力すること	○
013	00023	申告者_住所（所在地）_市区郡町村名	車両情報管理			N	12			任意	申告者の住所（所在地）における市区郡町村名	標準化後に登録されたデータは、出力すること	○
013	00024	申告者_住所（所在地）_町字	車両情報管理			N	120			任意	申告者の住所（所在地）における町字（丁目を含む）	標準化後に登録されたデータは、出力すること	○
013	00025	申告者_住所（所在地）_番地号表記	車両情報管理			N	50			任意	申告者の住所（所在地）における番地号の日本語を含む表記（住居表示を実施していない区域においては「番地」、住居表示を実施している区域においては「番」及び「号」で表記する。）	標準化後に登録されたデータは、出力すること	○
013	00026	申告者_住所（所在地）_方書	車両情報管理			N	300			任意	申告者の住所（所在地）における方書	標準化後に登録されたデータかつ住所に方書が存在する場合は、出力すること	○
013	00027	申告者_電話番号	車両情報管理			X	15			任意	申告者の電話番号		○
013	00028	種別コード	車両情報管理			X	2	015		必須	車両の種類を管理する種別コード		◎
013	00029	燃料の種類コード	車両情報管理			X	2	009		任意	燃料の種類を表すコード		◎
013	00030	型式認定番号	車両情報管理			N	22			任意	国土交通省の型式認定制度により付加される番号		◎
013	00031	型式	車両情報管理			X	26			任意	車両の型式		◎
013	00032	年式	車両情報管理			YEAR	4			任意	車両の製造された年		◎
013	00033	車名コード	車両情報管理			X	3	010		任意	車両のメーカー名を表すコード		◎
013	00034	車両の通称名	車両情報管理			N	50			任意	車両の製品名称		○
013	00035	排気区分	車両情報管理			X	1	013		必須	総排気量又は定格出力の単位を示すコード		◎
013	00036	総排気量又は定格出力	車両情報管理			X	7			任意	原動機の総排気量又は定格出力	当項目では値のみを管理し、単位は01300035で管理する。	◎
013	00632	最高出力	車両情報管理			X	7			任意	原動機の最高出力		◎
013	00037	原動機の型式	車両情報管理			X	24			任意	原動機の型式		◎
013	00038	車体の形状コード	車両情報管理			X	3	011		任意	箱型、トラック、スクーターなど、車両の形態を表すコード		◎
013	00039	営業用・自家用区分	車両情報管理			X	1	002		条件付き必須	車両が営業用か自家用であるかを判断する為の区分	※※01300028が05、06の場合	◎
013	00040	用途コード	車両情報管理			X	1	012		条件付き必須	乗用、貨物用、特殊作業用など、車両の用途を表すコード	※※01300028が05、06の場合	◎
013	00041	車台番号	車両情報管理			N	42			任意	車台部分に打刻される、車両に固有の識別番号		◎