データ項目ID		データ項目	グループ			データ型	桁数	コード	繰り返し	データ出力条件	項目定義	項目説明	実装類型
			名称	主キー	外部キー								
013	00590	他地方団体廃車_納税義務者区分	車両情報管理			X	1	028		任意	他地方団体廃車両の納税義務者を表す区分		◎
013	00591	他地方団体廃車_旧所有者_氏名（名称）	車両情報管理			N	100			任意	他地方団体廃車_旧所有者の氏名（名称）	・個人の場合、氏名を構成する要素（氏と名、名（ファーストネーム）と中間名（ミドルネーム）と氏（ラストネーム）など）の間に全角の空白を一文字入れる ・外国人の場合は氏名優先区分で指定した内容をセットする	◎
013	00592	他地方団体廃車_旧所有者_住所（所在地）_郵便番号	車両情報管理			X	7			任意	他地方団体廃車_旧所有者の住所（所在地）における郵便番号		◎
013	00593	他地方団体廃車_旧所有者_住所（所在地）	車両情報管理			N	300			任意	他地方団体廃車_旧所有者の住所（所在地）		◎
013	00594	他地方団体廃車_旧所有者_住所（所在地）_市区町村コード	車両情報管理			X	6			任意	住所（所在地）（都道府県から市区町村まで）を一意に識別できるコード	総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること	◎
013	00595	他地方団体廃車_旧所有者_住所（所在地）_町字コード	車両情報管理			X	7			任意	住所（所在地）（町字）を一意に識別できるコード	・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること ・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること ・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること	◎
013	00596	他地方団体廃車_旧所有者_住所（所在地）_都道府県	車両情報管理			N	4			任意	他地方団体廃車_旧所有者の住所（所在地）における都道府県		◎
013	00597	他地方団体廃車_旧所有者_住所（所在地）_市区郡町村名	車両情報管理			N	12			任意	他地方団体廃車_旧所有者の住所（所在地）における市区郡町村名		◎
013	00598	他地方団体廃車_旧所有者_住所（所在地）_町字	車両情報管理			N	120			任意	他地方団体廃車_旧所有者の住所（所在地）における町字（丁目を含む）		◎
013	00599	他地方団体廃車_旧所有者_住所（所在地）_番地号表記	車両情報管理			N	50			任意	他地方団体廃車_旧所有者の住所（所在地）における番地号の日本語を含む表記（住居表示を実施していない区域においては「番地」、住居表示を実施している区域においては「番」及び「号」で表記する。）		◎
013	00600	他地方団体廃車_旧所有者_住所（所在地）_方書	車両情報管理			N	300			任意	他地方団体廃車_旧所有者の住所（所在地）における方書		◎
013	00601	他地方団体廃車_旧使用者_氏名（名称）	車両情報管理			N	100			任意	他地方団体廃車_旧使用者の氏名（名称）	・個人の場合、氏名を構成する要素（氏と名、名（ファーストネーム）と中間名（ミドルネーム）と氏（ラストネーム）など）の間に全角の空白を一文字入れる ・外国人の場合は氏名優先区分で指定した内容をセットする	◎
013	00602	他地方団体廃車_旧使用者_住所（所在地）_郵便番号	車両情報管理			X	7			任意	他地方団体廃車_旧使用者の住所（所在地）における郵便番号		◎
013	00603	他地方団体廃車_旧使用者_住所（所在地）	車両情報管理			N	300			任意	他地方団体廃車_旧使用者の住所（所在地）		◎
013	00604	他地方団体廃車_旧使用者_住所（所在地）_市区町村コード	車両情報管理			X	6			任意	住所（所在地）（都道府県から市区町村まで）を一意に識別できるコード	総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること	◎
013	00605	他地方団体廃車_旧使用者_住所（所在地）_町字コード	車両情報管理			X	7			任意	住所（所在地）（町字）を一意に識別できるコード	・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること ・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること ・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること	◎
013	00606	他地方団体廃車_旧使用者_住所（所在地）_都道府県	車両情報管理			N	4			任意	他地方団体廃車_旧使用者の住所（所在地）における都道府県		◎