データ項目ID		データ項目	グループ			データ型	桁数	コード	繰り返し	データ出力条件	項目定義	項目説明	実装類型
			名称	主キー	外部キー								
013	00646	納通QR識別子	車両情報管理			X	37			任意	帳票に印字されている納通QRが汚損等により読み込めない場合に入力する番号		◎
013	00371	削除フラグ	車両情報管理			X	1			必須	当該データが削除されたかどうかを現すフラグ（0：未削除、1：削除済）		◎
013	00100	操作者ID	車両情報管理			X	10			必須	操作者を一意に識別するコード		◎
013	00101	操作年月日	車両情報管理			DATE	10			必須	操作を行った年月日		◎
013	00102	操作時刻	車両情報管理			TIME	8			必須	操作を行った時刻		◎
013	00103	市区町村コード	試乗用標識管理	○	○	X	6			必須	市区町村を一意に識別するコード（指定都市においては区までを特定）	総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること	○
013	00105	試乗用標識管理番号	試乗用標識管理	○	○	X	10			必須	試乗用標識ごとに一意に識別する番号		○
013	00106	試乗用標識履歴番号	試乗用標識管理	○		9	8			必須	試乗用標識情報の更新履歴を管理するための番号	古いものから昇順でカウントアップ	○
013	00372	最新フラグ	試乗用標識管理			X	1			必須	当該データが最新かどうかを現すフラグ（0：最新ではない、1：最新である）		○
013	00104	指定都市_行政区等コード	試乗用標識管理			X	12	999		任意	自治体ごとに定める任意の行政範囲を示すコード	・各自治体固有のコード利用を想定 ・総合支所等、任意の行政範囲を示すコード	○
013	00373	軽自履歴番号	試乗用標識管理		○	9	8			任意	車両情報の更新履歴を管理するための番号		○
013	00107	申請者_宛名番号	試乗用標識管理		○	X	15			任意	申請者の宛名番号	必ずしも車両の所有者とは限らない	○
013	00108	申請者_氏名（名称）	試乗用標識管理			N	100			任意	申請者の氏名（名称）	・個人の場合、氏名を構成する要素（氏と名、名（ファーストネーム）と中間名（ミドルネーム）と氏（ラストネーム）など）の間に全角の空白を一文字入れる ・外国人の場合は氏名優先区分で指定した内容をセットする ・必ずしも車両の所有者とは限らない	○
013	00109	申請者_住所（所在地）_郵便番号	試乗用標識管理			X	7			任意	申請者の住所（所在地）における郵便番号	・標準化後に登録されたデータは、出力すること ・必ずしも車両の所有者とは限らない	○
013	00110	申請者_住所（所在地）	試乗用標識管理			N	300			任意	申請者の住所（所在地）	・標準化前において住所をコード管理していない場合に設定 ・必ずしも車両の所有者とは限らない	○
013	00111	申請者_住所（所在地）_市区町村コード	試乗用標識管理			X	6			任意	住所（所在地）（都道府県から市区町村まで）を一意に識別できるコード	・総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること ・必ずしも車両の所有者とは限らない	○
013	00112	申請者_住所（所在地）_町字コード	試乗用標識管理			X	7			任意	住所（所在地）（町字）を一意に識別できるコード	・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること ・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること ・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること ・必ずしも車両の所有者とは限らない	○
013	00113	申請者_住所（所在地）_都道府県	試乗用標識管理			N	4			任意	申請者の住所（所在地）における都道府県	・標準化後に登録されたデータは、出力すること ・必ずしも車両の所有者とは限らない	○
013	00114	申請者_住所（所在地）_市区郡町村名	試乗用標識管理			N	12			任意	申請者の住所（所在地）における市区郡町村名	・標準化後に登録されたデータは、出力すること ・必ずしも車両の所有者とは限らない	○
013	00115	申請者_住所（所在地）_町字	試乗用標識管理			N	120			任意	申請者の住所（所在地）における町字（丁目を含む）	・標準化後に登録されたデータは、出力すること ・必ずしも車両の所有者とは限らない	○
013	00116	申請者_住所（所在地）_番地号表記	試乗用標識管理			N	50			任意	申請者の住所（所在地）における番地号の日本語を含む表記（住居表示を実施していない区域においては「番地」、住居表示を実施している区域においては「番」及び「号」で表記する。）	・標準化後に登録されたデータは、出力すること ・必ずしも車両の所有者とは限らない	○