データ項目ID		データ項目	グループ			データ型	桁数	コード	繰り返し	データ出力条件	項目定義	項目説明	実装類型
			名称	主キー	外部キー								
013	00117	申請者_住所（所在地）_方書	試乗用標識管理			N	300			任意	申請者の住所（所在地）における方書	・標準化後に登録されたデータかつ住所に方書が存在する場合は、出力すること ・必ずしも車両の所有者とは限らない	○
013	00118	申請者_電話番号	試乗用標識管理			X	15			任意	申請者の電話番号	必ずしも車両の所有者とは限らない	○
013	00119	申請者_メモ	試乗用標識管理			N	2000			任意	申請者のメモ	必ずしも車両の所有者とは限らない	○
013	00120	試乗標識申請年月日	試乗用標識管理			DATE	10			任意	試乗標識の申請をした年月日		○
013	00121	試乗標識申請事由	試乗用標識管理			X	2	999		任意	試乗標識の申請をした事由	各自治体固有のコード利用を想定	○
013	00122	試乗標識交付年月日	試乗用標識管理			DATE	10			任意	試乗標識を交付した年月日 （試乗車用標識交付証明書及び試乗車用標識返却申告受付書に印字する発行日）		○
013	00123	試乗標識車両番号（標識番号）_標板文字	試乗用標識管理			N	10			任意	試乗ナンバープレート（車両番号標・課税標識）に表示される標板文字		○
013	00125	試乗標識車両番号（標識番号）_かな文字	試乗用標識管理			N	2			任意	試乗ナンバープレート（車両番号標・課税標識）に表示されるかな文字		○
013	00126	試乗標識車両番号（標識番号）_一連指定番号	試乗用標識管理			N	5			任意	試乗ナンバープレート（車両番号標・課税標識）に表示される一連指定番号		○
013	00127	試乗標識貸与期間開始年月日	試乗用標識管理			DATE	10			任意	試乗標識を貸し出す期間（開始）		○
013	00128	試乗標識貸与期間終了年月日	試乗用標識管理			DATE	10			任意	試乗標識を貸し出す期間（終了）		○
013	00580	営業者_宛名番号	試乗用標識管理		○	X	15			任意	営業者の宛名番号	必ずしも車両の所有者とは限らない	○
013	00374	営業者_氏名（名称）	試乗用標識管理			N	100			任意	営業者の氏名（名称）	・個人の場合、氏名を構成する要素（氏と名、名（ファーストネーム）と中間名（ミドルネーム）と氏（ラストネーム）など）の間に全角の空白を一文字入れる ・外国人の場合は氏名優先区分で指定した内容をセットする	○
013	00581	営業者_住所（所在地）_郵便番号	試乗用標識管理			X	7			任意	営業者の住所（所在地）における郵便番号	・標準化後に登録されたデータは、出力すること ・必ずしも車両の所有者とは限らない	○
013	00375	営業者_住所（所在地）	試乗用標識管理			N	300			任意	営業者の住所（所在地）	・標準化前において住所（所在地）をコード管理していない場合に設定 ・必ずしも車両の所有者とは限らない	○
013	00582	営業者_住所（所在地）_市区町村コード	試乗用標識管理			X	6			任意	住所（所在地）（都道府県から市区町村まで）を一意に識別できるコード	・総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること ・必ずしも車両の所有者とは限らない	○
013	00583	営業者_住所（所在地）_町字コード	試乗用標識管理			X	7			任意	住所（所在地）（町字）を一意に識別できるコード	・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること ・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること ・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること ・必ずしも車両の所有者とは限らない	○
013	00584	営業者_住所（所在地）_都道府県	試乗用標識管理			N	4			任意	営業者の住所（所在地）における都道府県	・標準化後に登録されたデータは、出力すること ・必ずしも車両の所有者とは限らない	○
013	00585	営業者_住所（所在地）_市区郡町村名	試乗用標識管理			N	12			任意	営業者の住所（所在地）における市区郡町村名	・標準化後に登録されたデータは、出力すること ・必ずしも車両の所有者とは限らない	○