データ項目ID		データ項目	グループ			データ型	桁数	コード	繰り返し	データ出力条件	項目定義	項目説明	実装類型
			名称	主キー	外部キー								
013	00416	指定都市_行政区等コード	他地方団体廃車_車両情報管理			X	12	999		任意	自治体ごとに定める任意の行政範囲を示すコード	・各自治体固有のコード利用を想定 ・総合支所等、任意の行政範囲を示すコード ・指定都市以外は標準オプション機能	◎
013	00417	申告年月日	他地方団体廃車_車両情報管理			DATE	10			条件付き必須	他地方団体廃車両の異動の申告をした年月日	※※01300420がnullでない場合	◎
013	00418	廃車年月日	他地方団体廃車_車両情報管理			DATE	10			条件付き必須	他地方団体廃車両の実際に廃車の登録が行われた年月日	※※01300419が300～399でかつ01300420がnullでない場合	◎
013	00419	異動事由	他地方団体廃車_車両情報管理			X	3	014		条件付き必須	他地方団体廃車両の車両の登録、廃車、標識変更など、異動の事由を表すコード	※※01300420がnullでない場合	◎
013	00420	地方団体コード	他地方団体廃車_車両情報管理			X	6			任意	廃車した標識の発行元となる市区町村コード（6桁）		◎
013	00421	課税物件異動通知書送付年月日	他地方団体廃車_車両情報管理			DATE	10			任意	課税物件異動通知書を送付した年月日		◎
013	00611	納税義務者区分	他地方団体廃車_車両情報管理			X	1	028		任意	他地方団体廃車両の納税義務者を表す区分		◎
013	00612	旧所有者_氏名（名称）	他地方団体廃車_車両情報管理			N	100			任意	他地方団体廃車_旧所有者の氏名（名称）	・個人の場合、氏名を構成する要素（氏と名、名（ファーストネーム）と中間名（ミドルネーム）と氏（ラストネーム）など）の間に全角の空白を一文字入れる ・外国人の場合は氏名優先区分で指定した内容をセットする	◎
013	00613	旧所有者_住所（所在地）_郵便番号	他地方団体廃車_車両情報管理			X	7			任意	他地方団体廃車_旧所有者の住所（所在地）における郵便番号		◎
013	00614	旧所有者_住所（所在地）	他地方団体廃車_車両情報管理			N	300			任意	他地方団体廃車_旧所有者の住所（所在地）		◎
013	00615	旧所有者_住所（所在地）_市区町村コード	他地方団体廃車_車両情報管理			X	6			任意	住所（所在地）（都道府県から市区町村まで）を一意に識別できるコード	総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること	◎
013	00616	旧所有者_住所（所在地）_町字コード	他地方団体廃車_車両情報管理			X	7			任意	住所（所在地）（町字）を一意に識別できるコード	・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること ・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること ・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること	◎
013	00617	旧所有者_住所（所在地）_都道府県	他地方団体廃車_車両情報管理			N	4			任意	他地方団体廃車_旧所有者の住所（所在地）における都道府県		◎
013	00618	旧所有者_住所（所在地）_市区郡町村名	他地方団体廃車_車両情報管理			N	12			任意	他地方団体廃車_旧所有者の住所（所在地）における市区郡町村名		◎
013	00619	旧所有者_住所（所在地）_町字	他地方団体廃車_車両情報管理			N	120			任意	他地方団体廃車_旧所有者の住所（所在地）における町字（丁目を含む）		◎