データ項目ID		データ項目	グループ			データ型	桁数	コード	繰り返し	データ出力条件	項目定義	項目説明	実装類型
			名称	主キー	外部キー								
013	00620	旧所有者_住所（所在地）_番地号表記	他地方団体廃車_車両情報管理			N	50			任意	他地方団体廃車_旧所有者の住所（所在地）における番地号の日本語を含む表記（住居表示を実施していない区域においては「番地」、住居表示を実施している区域においては「番」及び「号」で表記する。）		◎
013	00621	旧所有者_住所（所在地）_方書	他地方団体廃車_車両情報管理			N	300			任意	他地方団体廃車_旧所有者の住所（所在地）における方書		◎
013	00622	旧使用者_氏名（名称）	他地方団体廃車_車両情報管理			N	100			任意	他地方団体廃車_旧使用者の氏名（名称）	・個人の場合、氏名を構成する要素（氏と名、名（ファーストネーム）と中間名（ミドルネーム）と氏（ラストネーム）など）の間に全角の空白を一文字入れる ・外国人の場合は氏名優先区分で指定した内容をセットする	◎
013	00623	旧使用者_住所（所在地）_郵便番号	他地方団体廃車_車両情報管理			X	7			任意	他地方団体廃車_旧使用者の住所（所在地）における郵便番号		◎
013	00624	旧使用者_住所（所在地）	他地方団体廃車_車両情報管理			N	300			任意	他地方団体廃車_旧使用者の住所（所在地）		◎
013	00625	旧使用者_住所（所在地）_市区町村コード	他地方団体廃車_車両情報管理			X	6			任意	住所（所在地）（都道府県から市区町村まで）を一意に識別できるコード	総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること	◎
013	00626	旧使用者_住所（所在地）_町字コード	他地方団体廃車_車両情報管理			X	7			任意	住所（所在地）（町字）を一意に識別できるコード	・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること ・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること ・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること	◎
013	00627	旧使用者_住所（所在地）_都道府県	他地方団体廃車_車両情報管理			N	4			任意	他地方団体廃車_旧使用者の住所（所在地）における都道府県		◎
013	00628	旧使用者_住所（所在地）_市区郡町村名	他地方団体廃車_車両情報管理			N	12			任意	他地方団体廃車_旧使用者の住所（所在地）における市区郡町村名		◎
013	00629	旧使用者_住所（所在地）_町字	他地方団体廃車_車両情報管理			N	120			任意	他地方団体廃車_旧使用者の住所（所在地）における町字（丁目を含む）		◎
013	00630	旧使用者_住所（所在地）_番地号表記	他地方団体廃車_車両情報管理			N	50			任意	他地方団体廃車_旧使用者の住所（所在地）における番地号の日本語を含む表記（住居表示を実施していない区域においては「番地」、住居表示を実施している区域においては「番」及び「号」で表記する。）		◎
013	00631	旧使用者_住所（所在地）_方書	他地方団体廃車_車両情報管理			N	300			任意	他地方団体廃車_旧使用者の住所（所在地）における方書		◎
013	00432	旧標識番号_標板文字	他地方団体廃車_車両情報管理			N	10			条件付き必須	他地方団体で廃車される車両のナンバープレート（車両番号標・課税標識）に表示される標板文字	※※01300420がnullでない場合	◎
013	00433	旧標識番号_分類番号	他地方団体廃車_車両情報管理			N	3			条件付き必須	他地方団体で廃車される車両のナンバープレート（車両番号標・課税標識）に表示される分類番号	※※01300420がnullでなく、かつ01300436が01～03、07～10、13、14、51～54以外の場合	◎
013	00434	旧標識番号_かな文字	他地方団体廃車_車両情報管理			N	2			任意	他地方団体で廃車される車両のナンバープレート（車両番号標・課税標識）に表示されるかな文字		◎