データ項目ID		データ項目	グループ			データ型	桁数	コード	繰り返し	データ出力条件	項目定義	項目説明	実装類型
			名称	主キー	外部キー								
024	05195	調査先名称	自動車情報			N	100			任意	調査先名称を設定 （財産の債務者氏名）		◎
024	05196	財産文書番号	自動車情報			N	17			任意	財産の文書番号を設定		◎
024	05197	現在年月日	自動車情報			DATE	10			任意	現在年月日を設定		◎
024	05198	照会年月日	自動車情報			DATE	10			任意	財産の調査年月日を設定設定		◎
024	05199	自動車区分	自動車情報			X	2	206		任意	自動車の区分を表すコードを設定		◎
024	05200	自動車登録番号	自動車情報			N	20			任意	登録（車両）番号 を設定		◎
024	05201	メーカー	自動車情報			N	50			任意	メーカーを設定		◎
024	05202	型式	自動車情報			N	40			任意	型式を設定		◎
024	05203	初年度登録年月	自動車情報			X	7			任意	初年度登録年月を設定		◎
024	05204	登録年月日	自動車情報			DATE	10			任意	登録年月日を設定		◎
024	05205	車体の形状	自動車情報			N	50			任意	車の形状を設定		◎
024	05206	車台番号	自動車情報			N	40			任意	車台番号を設定		◎
024	05207	車名	自動車情報			N	30			任意	車名を設定		◎
024	05208	原動機型式	自動車情報			N	40			任意	原動機型式を設定		◎
024	05209	有効期間満了日	自動車情報			DATE	10			任意	有効期間満了の年月日を設定		◎
024	05210	車体の色	自動車情報			N	20			任意	車体の色を設定		◎
024	05211	総排気量数値	自動車情報			9	10			任意	総排気量数値を設定		◎
024	05212	走行距離	自動車情報			9	10			任意	走行距離を設定		◎
024	05213	使用の本拠の位置	自動車情報			N	100			任意	使用の本拠の位置を設定		◎
024	05214	使用者_氏名漢字	自動車情報			N	100			任意	使用者氏名漢字を設定	姓と名の間に全角の空白を一文字入れる	◎
024	05215	使用者_氏漢字	自動車情報			N	50			任意	使用者氏漢字を設定		◎
024	05216	使用者_名漢字	自動車情報			N	50			任意	使用者名漢字を設定		◎
024	05217	使用者_住所_市区町村コード	自動車情報			X	6			任意	使用者住所（都道府県から市区町村まで）を一意に識別できるコード （財産の債務者住所）	総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること	◎
024	05218	使用者_住所_町字コード	自動車情報			X	7			任意	使用者住所（町字）を一意に識別できるコード （財産の債務者住所）	・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること ・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること ・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること	◎
024	05219	使用者_住所_都道府県	自動車情報			N	4			任意	使用者住所における都道府県を設定	全国町・字ファイルに規定の都道府県漢字	◎
024	05220	使用者_住所_市区郡町村名	自動車情報			N	12			任意	使用者住所における市区郡町村名を設定	全国町・字ファイルに規定の市区郡町村漢字	◎
024	05221	使用者_住所_町字	自動車情報			N	120			任意	使用者住所における町字（丁目を含む）を設定		◎
024	05222	使用者_住所_番地号表記	自動車情報			N	50			任意	使用者住所における番地号の日本語を含む表記 （住居表示を実施していない区域においては「番地」、住居表示を実施している区域においては「番」及び「号」で表記する。）を設定		◎
024	05223	使用者_住所_方書	自動車情報			N	300			任意	使用者住所における方書を設定		◎
024	05224	所有者_氏名	自動車情報			N	100			任意	所有者氏名を設定	姓と名の間に全角の空白を一文字入れる	◎
024	05225	所有者_氏	自動車情報			N	50			任意	所有者氏を設定		◎
024	05226	所有者_名	自動車情報			N	50			任意	所有者名を設定		◎
024	05227	所有者_住所_市区町村コード	自動車情報			X	6			任意	所有者住所（都道府県から市区町村まで）を一意に識別できるコード （財産の債務者住所）	総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること	◎
024	05228	所有者_住所_町字コード	自動車情報			X	7			任意	所有者住所（町字）を一意に識別できるコード （財産の債務者住所）	・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること ・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること ・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること	◎
024	05229	所有者_住所_都道府県	自動車情報			N	4			任意	所有者住所における都道府県を設定を設定	全国町・字ファイルに規定の都道府県漢字	◎
024	05230	所有者_住所_市区郡町村名	自動車情報			N	12			任意	所有者住所における市区郡町村名を設定	全国町・字ファイルに規定の市区郡町村漢字	◎
024	05231	所有者_住所_町字	自動車情報			N	120			任意	所有者住所における町字（丁目を含む）を設定		◎