データ項目ID		データ項目	グループ			データ型	桁数	コード	繰り返し	データ出力条件	項目定義	項目説明	実装類型
			名称	主キー	外部キー								
004	00328	抑止事由	戸籍附票_抑止管理	○		X	2	010		必須	抑止事由を示すためのコード		◎
004	00329	抑止処理対象区分	戸籍附票_抑止管理	○		X	2	012		必須	抑止処理を行う処理対象を示す区分		◎
004	00330	履歴番号	戸籍附票_抑止管理	○		9	3			必須	抑止設定管理の履歴情報を管理する番号		◎
004	00331	抑止開始年月日	戸籍附票_抑止管理	○		DATE	10			必須	各抑止の開始年月日		◎
004	00526	履歴番号_枝番号	戸籍附票_抑止管理	○		9	3			必須	抑止の一時解除の履歴を管理する番号	一時解除の開始や終了を行うごとにカウントアップ	◎
004	00527	最新フラグ	戸籍附票_抑止管理			X	1			必須	当該データが最新かどうかを現すフラグ（0：最新ではない、1：最新である）		○
004	00334	抑止終了年月日	戸籍附票_抑止管理			DATE	10			任意	各抑止の終了年月日		◎
004	00335	抑止レベル	戸籍附票_抑止管理			X	1	011		必須	抑止のレベルを示す区分		◎
004	00336	個人抑止区分	戸籍附票_抑止管理			X	1			必須	戸籍の附票単位で抑止するか否かの区分（0：戸籍の附票単位で抑止しない、1：戸籍の附票単位で抑止する）	附票単位で抑止設定する場合に設定	◎
004	00337	一時解除開始年月日	戸籍附票_抑止管理			DATE	10			任意	抑止の一時解除を行った年月日		◎
004	00338	一時解除開始時刻	戸籍附票_抑止管理			TIME	8			条件付き必須	抑止の一時解除を行った時刻	※※00400337がnullでない場合	◎
004	00339	一時解除終了年月日	戸籍附票_抑止管理			DATE	10			任意	抑止の一時解除を終了した年月日		◎
004	00340	一時解除終了時刻	戸籍附票_抑止管理			TIME	8			条件付き必須	抑止の一時解除を終了した時刻	※※00400339がnullでない場合	◎
004	00341	一時解除設定操作者ID	戸籍附票_抑止管理			X	10			条件付き必須	抑止の一時解除を行った操作者ID	※※00400337がnullでない場合	◎
004	00528	削除フラグ	戸籍附票_抑止管理			X	1			必須	当該データが削除されたかどうかを現すフラグ（0：未削除、1：削除済）		○
004	00342	操作者ID	戸籍附票_抑止管理			X	10			必須	操作者を一意に識別するID		○
004	00343	操作年月日	戸籍附票_抑止管理			DATE	10			必須	操作を行った年月日		○
004	00344	操作時刻	戸籍附票_抑止管理			TIME	8			必須	操作を行った時刻		○

備考
別表第１の備考１から３までの規定は、この表の適用について準用する。