データ項目ID		データ項目	グループ			データ型	桁数	コード	繰り返し	データ出力条件	項目定義	項目説明	実装類型
			名称	主キー	外部キー								
013	00213	証明書有効期限	軽自動車税調定情報			DATE	10			任意	継続検査用の有効期限		◎
013	00401	削除フラグ	軽自動車税調定情報			X	1			必須	当該データが削除されたかどうかを現すフラグ（0：未削除、1：削除済）		◎
013	00214	操作者ID	軽自動車税調定情報			X	10			必須	操作者を一意に識別するコード		◎
013	00215	操作年月日	軽自動車税調定情報			DATE	10			必須	操作を行った年月日		◎
013	00216	操作時刻	軽自動車税調定情報			TIME	8			必須	操作を行った時刻		◎
013	00217	市区町村コード	車両メモ管理	○	○	X	6			必須	市区町村を一意に識別するコード（指定都市においては区までを特定）	総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること	◎
013	00219	軽自管理番号	車両メモ管理	○	○	X	10			必須	課税物件となる車両ごとにシステムで自動付番される課税事務のためのユニークな番号		◎
013	00220	車両メモ履歴番号	車両メモ管理	○		9	8			必須	メモの履歴管理のための項目	古いものから昇順でカウントアップ	◎
013	00402	最新フラグ	車両メモ管理			X	1			必須	当該データが最新かどうかを現すフラグ（0：最新ではない、1：最新である）		◎
013	00218	指定都市_行政区等コード	車両メモ管理			X	12	999		任意	自治体ごとに定める任意の行政範囲を示すコード	・各自治体固有のコード利用を想定 ・総合支所等、任意の行政範囲を示すコード ・指定都市以外は標準オプション機能	◎
013	00221	車両メモ内容	車両メモ管理			N	2000			必須	車両に紐付く記載事項を限定しないメモ		◎
013	00403	削除フラグ	車両メモ管理			X	1			必須	当該データが削除されたかどうかを現すフラグ（0：未削除、1：削除済）		◎
013	00222	操作者ID	車両メモ管理			X	10			必須	操作者を一意に識別するコード		◎
013	00223	操作年月日	車両メモ管理			DATE	10			必須	操作を行った年月日		◎
013	00224	操作時刻	車両メモ管理			TIME	8			必須	操作を行った時刻		◎
013	00225	市区町村コード	非課税団体管理	○	○	X	6			必須	市区町村を一意に識別するコード（指定都市においては区までを特定）	総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること	◎
013	00227	宛名番号	非課税団体管理	○	○	X	15			必須	非課税団体を一意に識別する番号		◎
013	00404	最新フラグ	非課税団体管理			X	1			必須	当該データが最新かどうかを現すフラグ（0：最新ではない、1：最新である）		◎
013	00226	指定都市_行政区等コード	非課税団体管理			X	12	999		任意	自治体ごとに定める任意の行政範囲を示すコード	・各自治体固有のコード利用を想定 ・総合支所等、任意の行政範囲を示すコード ・指定都市以外は標準オプション機能	◎
013	00228	非課税区分	非課税団体管理			X	2	001		必須	特定の団体を非課税対象として管理するコード		◎
013	00405	削除フラグ	非課税団体管理			X	1			必須	当該データが削除されたかどうかを現すフラグ（0：未削除、1：削除済）		◎
013	00229	操作者ID	非課税団体管理			X	10			必須	操作者を一意に識別するコード		◎
013	00230	操作年月日	非課税団体管理			DATE	10			必須	操作を行った年月日		◎
013	00231	操作時刻	非課税団体管理			TIME	8			必須	操作を行った時刻		◎
013	00232	市区町村コード	振替口座情報	○	○	X	6			必須	市区町村を一意に識別するコード（指定都市においては区までを特定）	総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること	◎
013	00234	納税義務者_宛名番号	振替口座情報	○	○	X	15			必須	納税義務者の宛名番号		◎
013	00235	業務詳細（税目）コード	振替口座情報	○		X	2	016-008		必須	対象となる業務の詳細を示すコード		◎