データ項目ID		データ項目	グループ			データ型	桁数	コード	繰り返し	データ出力条件	項目定義	項目説明	実装類型
			名称	主キー	外部キー								
028	02196	事業所_町名・番地	事業所基本情報			N	300			任意	事業所の住所における市区町村名町名・事業所の住所における丁目番地号の日本語を含む表記	ここdeサーチから取り込んだCSVの「施設の所在地 町名・番地」に対応した項目	○
028	00824	事業所_町名	事業所基本情報			N	250			任意	事業所の住所における市区町村名町名		◎
028	00825	事業所_番地	事業所基本情報			N	50			任意	事業所の住所における丁目番地号の日本語を含む表記		◎
028	00826	事業所_方書	事業所基本情報			N	300			任意	事業所の住所における方書		◎
028	02197	事業所_建物名・部屋番号等	事業所基本情報			N	300			任意	事業所の住所における建物名・部屋番号等	ここdeサーチから取り込んだCSVの「施設の所在地 建物名・部屋番号等」に対応した項目	○
028	02198	事業所_住所	事業所基本情報			N	400			任意	事業所の住所	ここdeサーチから取り込んだCSVの「施設の所在地 都道府県」、「施設の所在地 市区町村」、「施設の所在地 町名・番地」、「施設の所在地 建物名・部屋番号等」に対応した項目	○
028	00827	事業所_電話番号	事業所基本情報			X	15			必須	事業所の連絡先電話番号		◎
028	00828	事業所_FAX番号	事業所基本情報			X	15			任意	事業所のＦＡＸ番号		○
028	00829	事業所_e-mailアドレス	事業所基本情報			X	254			任意	事業所のＥ－ＭＡＩＬアドレス		○
028	00830	設置者氏名	事業所基本情報			N	100			必須	設置者の氏名	氏名を構成する要素（氏と名、名（ファーストネーム）と中間名（ミドルネーム）と氏（ラストネーム）など）の間に空白を一文字入れる	◎
028	00831	設置者氏	事業所基本情報			N	50			任意	設置者の氏	日本人住民の場合かつ氏名未定ではない場合、出力すること	○
028	00832	設置者名	事業所基本情報			N	50			任意	設置者の名	日本人住民の場合かつ氏名未定ではない場合、出力すること	○
028	00833	設置者_郵便番号	事業所基本情報			X	7			任意	設置者の住所における郵便番号		◎
028	02199	設置者_住所	事業所基本情報			N	400			任意	設置者の住所		○
028	00834	設置者_町名	事業所基本情報			N	250			任意	設置者の住所における市区町村名町名		◎
028	00835	設置者_番地	事業所基本情報			N	50			任意	設置者の住所における丁目番地号の日本語を含む表記		◎
028	00836	設置者_方書	事業所基本情報			N	300			任意	設置者の住所における方書		◎
028	00837	代表者職名	事業所基本情報			N	20			任意	代表者の職名		○
028	00838	代表者氏名	事業所基本情報			N	100			任意	事業所の代表者氏名	氏名を構成する要素（氏と名、名（ファーストネーム）と中間名（ミドルネーム）と氏（ラストネーム）など）の間に空白を一文字入れる	○
028	00839	代表者氏	事業所基本情報			N	50			任意	事業所の代表者氏	日本人住民の場合かつ氏名未定ではない場合、出力すること	○
028	00840	代表者名	事業所基本情報			N	50			任意	事業所の代表者名	日本人住民の場合かつ氏名未定ではない場合、出力すること	○
028	02232	代表者氏名_振り仮名（フリガナ）	事業所基本情報			X	100			任意	事業所の代表者氏名_振り仮名（フリガナ）		○
028	02233	代表就任年月日	事業所基本情報			DATE	10			任意	代表者の就任年月日		○
028	01928	送付先_郵便番号	事業所基本情報			X	7			任意	送付先の郵便番号		◎
028	01929	送付先_町名	事業所基本情報			N	250			任意	送付先の町名		◎