データ項目ID		データ項目	グループ			データ型	桁数	コード	繰り返し	データ出力条件	項目定義	項目説明	実装類型
			名称	主キー	外部キー								
013	00435	旧標識番号_一連指定番号	他地方団体廃車_車両情報管理			N	5			条件付き必須	他地方団体で廃車される車両のナンバープレート（車両番号標・課税標識）に表示される一連指定番号	※※01300420がnullでない場合	◎
013	00436	種別コード	他地方団体廃車_車両情報管理			X	2	015		任意	他地方団体廃車両の種類を管理する種別コード		◎
013	00437	車台番号	他地方団体廃車_車両情報管理			N	42			任意	他地方団体廃車両の車台部分に打刻される、車両に固有の識別番号		◎
013	00438	車名コード	他地方団体廃車_車両情報管理			X	3	010		任意	他地方団体廃車両の車両のメーカー名を表すコード		◎
013	00439	総排気量又は定格出力	他地方団体廃車_車両情報管理			X	7			任意	他地方団体で廃車される車両の総排気量又は定格出力	当項目では値のみを管理し、単位は01300440で管理する。	◎
013	00638	最高出力	他地方団体廃車_車両情報管理			X	7			任意	他地方団体で廃車される車両の最高出力		◎
013	00440	排気区分	他地方団体廃車_車両情報管理			X	1	013		任意	他地方団体廃車両の総排気量又は定格出力の単位を示すコード		◎
013	00441	型式	他地方団体廃車_車両情報管理			X	26			任意	他地方団体廃車両の型式		◎
013	00442	型式認定番号	他地方団体廃車_車両情報管理			N	22			任意	他地方団体廃車両の国土交通省の型式認定制度により付加される番号		◎
013	00443	原動機の型式	他地方団体廃車_車両情報管理			X	24			任意	他地方団体廃車両の原動機の型式		◎
013	00444	削除フラグ	他地方団体廃車_車両情報管理			X	1			必須	当該データが削除されたかどうかを現すフラグ（0：未削除、1：削除済）		◎
013	00445	操作者ID	他地方団体廃車_車両情報管理			X	10			必須	操作者を一意に識別するコード		◎
013	00446	操作年月日	他地方団体廃車_車両情報管理			DATE	10			必須	操作を行った年月日		◎
013	00447	操作時刻	他地方団体廃車_車両情報管理			TIME	8			必須	操作を行った時刻		◎
013	00448	市区町村コード	減免申請情報	○	○	X	6			必須	市区町村を一意に識別するコード（指定都市においては区までを特定）	総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること	◎
013	00449	軽自管理番号	減免申請情報	○	○	X	10			必須	課税物件となる車両ごとにシステムで自動付番される課税事務のためのユニークな番号		◎
013	00450	減免申請履歴番号	減免申請情報	○	○	9	8			必須	減免申請の更新履歴を管理するための番号	古いものから昇順でカウントアップ	◎
013	00451	最新フラグ	減免申請情報			X	1			必須	当該データが最新かどうかを現すフラグ（0：最新ではない、1：最新である）		◎
013	00452	指定都市_行政区等コード	減免申請情報			X	12	999		任意	自治体ごとに定める任意の行政範囲を示すコード	・各自治体固有のコード利用を想定 ・総合支所等、任意の行政範囲を示すコード ・指定都市以外は標準オプション機能	◎
013	00453	減免対象区分	減免申請情報			X	1	999		必須	対象となる減免理由を表す区分	各自治体固有のコード利用を想定	◎
013	00639	使用目的	減免申請情報			N	24			任意	減免に関する車両の使用目的		◎