データ項目ID		データ項目	グループ			データ型	桁数	コード	繰り返し	データ出力条件	項目定義	項目説明	実装類型
			名称	主キー	外部キー								
025	02361	宛名番号	自動車情報	○	○	X	15			必須	自治体内において、個人を一意に識別する番号		○
025	02362	管理番号	自動車情報	○		X	20			必須	市区町村内で調査データを管理する番号を設定		○
025	02363	連番	自動車情報	○		9	10			必須	権利者情報の連番を設定 権利者が無い場合は0を設定		○
025	02364	最新フラグ	自動車情報			X	1			必須	当該データが最新かどうかを現すフラグ（0：最新ではない、1：最新である）		○
025	02365	回答年月日	自動車情報			DATE	10			任意	調査データを登録した日付を設定		○
025	02366	財産情報	自動車情報			N	2000			任意	調査結果の内容を設定		○
025	02367	調査先住所_市区町村コード	自動車情報			X	6			任意	調査先住住所（都道府県から市区町村まで）を一意に識別できるコード （財産の債務者住所）	総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること	○
025	02368	調査先住所_町字コード	自動車情報			X	7			任意	調査先住所（町字）を一意に識別できるコード （財産の債務者住所）	・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること ・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること ・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること	○
025	02369	調査先住所_都道府県	自動車情報			N	4			任意	調査先住所における都道府県を設定 （財産の債務者住所）		○
025	02370	調査先住所_市区郡町村名	自動車情報			N	12			任意	調査先住住所における市区郡町村名を設定 （財産の債務者住所）		○
025	02371	調査先住所_町字	自動車情報			N	120			任意	調査先住所における町字（丁目を含む）を設定 （財産の債務者住所）		○
025	02372	調査先住所_番地号表記	自動車情報			N	50			任意	調査先住所における番地号の日本語を含む表記 （住居表示を実施していない区域においては「番地」、住居表示を実施している区域においては「番」及び「号」で表記する。）で設定 （財産の債務者住所）		○
025	02373	調査先住所_方書	自動車情報			N	300			任意	調査先住所における方書を設定 （財産の債務者住所）		○
025	02374	調査先名称	自動車情報			N	100			任意	調査先名称を設定 （財産の債務者氏名）		○
025	02375	財産文書番号	自動車情報			N	17			任意	財産の文書番号を設定		○
025	02376	現在年月日	自動車情報			DATE	10			任意	現在年月日を設定		○
025	02377	照会年月日	自動車情報			DATE	10			任意	財産の調査年月日を設定設定		○
025	02378	自動車区分	自動車情報			X	2	024-206		任意	自動車の区分を表すコードを設定		○
025	02379	自動車登録番号	自動車情報			N	20			任意	登録（車両）番号 を設定		○
025	02380	メーカー	自動車情報			N	50			任意	メーカーを設定		○
025	02381	型式	自動車情報			N	40			任意	型式を設定		○
025	02382	初年度登録年月	自動車情報			X	7			任意	初年度登録年月を設定		○
025	02383	登録年月日	自動車情報			DATE	10			任意	登録年月日を設定		○
025	02384	車体の形状	自動車情報			N	50			任意	車の形状を設定		○
025	02385	車台番号	自動車情報			N	40			任意	車台番号を設定		○
025	02386	車名	自動車情報			N	30			任意	車名を設定		○
025	02387	原動機型式	自動車情報			N	40			任意	原動機型式を設定		○
025	02388	有効期間満了日	自動車情報			DATE	10			任意	有効期間満了の年月日を設定		○
025	02389	車体の色	自動車情報			N	20			任意	車体の色を設定		○
025	02390	総排気量数値	自動車情報			9	10			任意	総排気量数値を設定		○
025	02391	走行距離	自動車情報			9	10			任意	走行距離を設定		○
025	02392	使用の本拠の位置	自動車情報			N	100			任意	使用の本拠の位置を設定		○
025	02393	使用者_氏名漢字	自動車情報			N	100			任意	使用者氏名漢字を設定	姓と名の間に全角の空白を一文字入れる	○
025	02394	使用者_氏漢字	自動車情報			N	50			任意	使用者氏漢字を設定		○
025	02395	使用者_名漢字	自動車情報			N	50			任意	使用者名漢字を設定		○